

Montering af dimsedutpung

Materialer:

1 forstykke + 1 bagstykke (begge stykker måler 20x20 cm)

2 fórstykker (begge stykker måler 20x20 cm)

1 lynlås 20 - 25 cm (jeg bruger ofte lynlås i metermål afklippet i 20 cm længde og påsat den skyder jeg gerne vil bruge. Husk ved lynlås i metermål og lynlås længere end 20 cm lige at ri flere gange omkring "tænderne" i begge sider, så bliver skyderen på lynlåsen og den er nemmere at arbejde med)

1 lynlåsskyder, evt.

1 lille pyntesnor til at sætte fast i lynlåsskyder, evt.

Sammensyning af forstykke, lynlås og fór

Læg et **fórstykke** på bordet med **retsiden op**.

Læg **lynlåsen** fra kant til kant øverst på stykket med **skyderen i højre side**.

Læg **forstykket** oven på lynlås med **retsiden nedad**.

Sæt wonderclips om "sandwichen" (billede 1)

Sy lynlåsen fast med lynlås trykfod, stop lidt før skyder og løft trykfoden, flyt skyderen lidt ind mod midten, sænk trykfoden og sy det sidste stykke fast.

Sammensyning af bagstykke, lynlås og fór

Vend "sandwichen" så lynlåsens fri kant igen ligger øverst og med **lynlåsskyderen til venstre**. (billede 2)

Læg et **fórstykke** på bordet med **retsiden op**.

Læg **lynlåsen** fra kant til kant øverst på stykket med skyderen i **venstre side**.

Læg bagstykket oven på lynlås med **retsiden nedad**.

Sæt wonderclips om sandwichen (billede 3)

Sy lynlåsen fast med lynlås trykfod, start **lidt efter skyder**. Flyt dernæst skyderen ind mod midten og sy det første stykke fast.

Presning og pyntestikninger

Læg de sammensyede stykker på strygebrættet med lynlåsen i midten (billede 4)

Pres stykkerne ud til hver sin side, sørg for at fóret også bliver presset udad.

Det er vigtigt at sømmen ved lynlåsen bliver presset, her skal der nu, fra retten, sys en **pyntestikning** på begge sider af lynlåsen.

Færdiggørelse

I hver side klipper jeg "tænderne" af lynlåsen ca. 1/2-3/4 cm ind, så fylder lynlåsen ikke så meget, når dimsedutpungen skal vendes til sidst. (Billede 5)

Saml for- og bagstykke ret mod ret til den ene side og fórstykkerne ret mod ret til den anden siden.

Lynlåsen skal vende ind i fóret. (billede 6)

Åben lynlåsen 3/4, ellers kan du ikke vende pungen.

På fórsiden markeres en åbning på ca. 8 cm bredde på midten af stoffet. (billede 6)

Sy nu stykkerne sammen med en trykfods sømbredde, husk ikke at sy vende-åbningen sammen.

Klip hjørnerne skråt af.

Klip eventuelt lidt ekstra af i begge sider ved lynlåsen.

Vend nu dimsedutpungen ved at stikke hånden ind gennem åbningen i fórstoffet, find hjørnerne af for- og bagstykke og træk dem forsigtigt ud gennem åbningen. Sørg for at hele pungen vendes forsigtigt så retten kommer ud.

Inden fóret kommes ned i pungen, sys åbningen fra retten sammen med en smal stikning.

Stryg den færdige dimsedutpung.

Til sidst sætter jeg tit en snor som pynt i lynlåsskyderen.



Billede 1

